


iPhone初期設定について


STEP1



設定画面を開きます。

STEP2



スクロールし、「メール」を選択します。
iPhoneのバージョンによって、 パスワードとアカウントの場合もございます。

STEP3

“メール”にアクセスを許可

-  Siri と検索 >
-  通知 >
バナー、バッジ
-  モバイルデータ通信

アカウント 6 >

メッセージリスト

プレビュー 2行 >

TO/CC ラベルを表示

スワイプオプション >

「アカウント」をタップします。

STEP4

アカウント

iCloud >
iCloud Drive、連絡先、カレンダーとその他 8 項目...

メール >

メール >

メール >

メール >


メール >

アカウントを追加 >

データの取得方法 プッシュ >

「アカウントを追加」をタップします。

STEP5



「その他」をタップします。

STEP6



「メールアカウントを追加」をタップします。

STEP7

キャンセル

新規アカウント

次へ

名前 John Appleseed **名前：好きなお名前をご指定ください。**

メール user@example.com

パスワード 必須

説明 自分のメールアカウント **説明：自動で入力されます。**

任意の「名前」、
配布されたメールアカウント情報を基に、
「メール」、「パスワード」を入力してください。
「説明」は自動で入力されますので、入力不要です。
すべて入力されましたら、「次へ」をタップしてください。

STEP8

キャンセル

新規アカウント

保存

IMAP

POP

名前

メール

説明

STEP7で入れた内容が
反映されます。

受信メールサーバ

ホスト名 mail.example.com

ユーザ名 必須

パスワード

必ず「POP」をご選択ください。
※「POP」を選択されない場合、過去のメールが
消去されてしまいますので、お気を付けください。

STEP9

キャンセル 新規アカウント 保存

IMAP POP

名前
メール
説明

STEP7で入れた内容が反映されます。

受信メールサーバ

ホスト名 mail.example.com

ユーザ名 必須

パスワード

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.example.com

ユーザ名 オプション

パスワード オプション

ホスト名：受信サーバ (POP3) の情報

ユーザー名：ユーザーID

パスワード：パスワードの情報

ホスト名：送信サーバ (SMTP) の情報

ユーザー名：ユーザーID

パスワード：パスワードの情報

配布されたメールアカウント情報を基に、
受信メールサーバと送信メールサーバそれぞれに
「ホスト名：受信サーバ (POP3) ・送信サーバ (SMTP) の情報」、
「ユーザー名：ユーザーIDの情報」、「パスワード：パスワードの情報」
を入力ください。
入力後、「保存」をタップします。

STEP10

検証中

名前
メール
説明

受信メールサーバ

ホスト名
ユーザ名
パスワード

送信メールサーバ

ホスト名
ユーザ名
パスワード

STEP7で入れた内容が反映されます。

SSLで接続できません

アカウントをSSLなしで設定しますか？

はい

いいえ

STEP9で入れた内容が反映されます。

このような画面が表示された場合は、
「はい」をご選択ください。
表示されない場合は、STEP11へお進みください。

STEP11

< メール

アカウント

アカウント

iCloud

iCloud Drive、連絡先、カレンダーとその他 8 項目...

メール

メール

メール

メール

メール

メール

アカウントを追加

データの取得方法

プッシュ >

← メールアドレスが
反映されます。

登録したメールアドレスがアカウントに表示されていることをご確認のうえ、
タップしてください。

STEP12

キャンセル

完了

POPアカウント情報

名前

メール

説明

← STEP7で入れた内容が
反映されます。

受信メールサーバ

ホスト名

ユーザ名

パスワード

← STEP9で入れた内容が
反映されます。

送信メールサーバ

SMTP

← STEP9で入れた内容が
反映されます。


スクロールし、「SMTP」をタップしてください。

STEP13



「プライマリサーバ」をタップしてください。

STEP14



認証に「パスワード」と入力されているかご確認ください。
入力されていない場合は、「認証」をタップし、
STEP15へお進みください。
入力されている場合は、STEP16へお進みください。

STEP15



「パスワード」にチェックを入れて、「戻る」をタップしてください。

STEP16



「完了」をタップしてください。

STEP17



「戻る」をタップしてください。

STEP18



「詳細」をタップしてください。

STEP19



認証に「パスワード」と入力されているかご確認ください。
入力されていない場合は、「認証」をタップし、
STEP20へお進みください。
入力されている場合は、STEP21へお進みください。

STEP20 パスワードが入力されていない場合



「パスワード」へチェックを入れてから、
「詳細」をタップしてください。

STEP21

< 戻る

詳細

アーカイブメールボックス

削除したメッセージ

削除 1週間後 >

受信設定

SSLを使用

認証 パスワード >

サーバから削除 しない >

サーバポート

S/MIME

署名 いいえ >

「戻る」をタップしてください。

STEP22

キャンセル

完了

アカウント

POPアカウント情報

名前

メール >

説明

受信メールサーバ

ホスト名

ユーザ名

パスワード

「完了」をタップしてください。


STEP23



メールをご起動ください。

STEP24

メールボックス



← メールアドレスが
反映されます。

メールボックスにアカウントが追加され、
メールが届いておりましたら、設定完了です。